

製品	項目	内容	標準/オプション
RC7Mコントローラ Ver.3.00.0以降	EtherNET/IP	Ethernet IPは、DeviceNetの通信プロトコルをEthernet上で実装したものです。 DeviceNetと比べ通信速度はおよそ20倍の通信速度となり、 設備のサイクルタイムアップに貢献できます。	オプション
	CC-Linkリモートレジスタ	1ワード(16点)単位でI0のやりとりが可能になりました。 多数品番・情報の交換が一括して行えます。 CC-LinkボードのファームウェアVer2.4以上が必要です。	オプション
	b-CAPスレーブ機能	上位制御機(Master)から自由な軌道を生成することにより ロボット(Slave)の軌道を制御することが可能になりました。	オプション
Robot Tools (イメージロガー Ver.1.0.0)	イメージロガー	パソコンに接続されたカメラで、画像をハードディスクに繰り返し記録し、 チョコ停など不具合現象をトリガ信号として、発生前後の画像を記録・ 再生することで、過去の現象をピンポイントで見える化できます。	オプション